


# HUR MAN SYR KILAR I KORSETTER

## Några metoder

Utan vara speciellt vetenskaplig eller 100% korrekt vill jag ändå, för dem som tycker det verkar svårt att sy korsetter med kilar visa på några metoder jag använder.

### Kilar i sömmar – metod 1


Jag tycker det är lika jobbigt att sy kilar i sömmar som i klippta jack i tyget. Denna metod beskrivs av Laughing Moon.



Se till att delarna är markerade ordentligt. Nåla eller tråckla ihop panelerna räta mot räta . Sy delningssömmen men sluta vid markeringen. Vik undan det ena tyget så det inte kommer med när du syr fast kilen. Nåla eller tråckla fast kilen räta mot räta. Sy fast den men inte hela vägen utan sluta en sömsmån från spetsen. Vik upp andra panelen och tråckla fast kilen räta mot räta på den och sy fast. Sömmen ska sluta i samma punkt där den andra sömmen började. Pressa sömmarna släta (se nästa metod) och sy en söm från rätsidan ca 5-6 mm från kanten – se nästa metod.

### Kilar i sömmar – metod 2


Den här metoden fungerar lite som när man syr kilar i urklippta jack.



Nåla/tråckla panelerna räta mot räta och sy fram till markeringen. Pressa isär sömmarna och sömsmånen hela vägen upp (eller ner). Nåla/tråckla fast kilen. Så från rätan en söm så nära kanten som möjligt och en söm 5-6mm från kanten.

## Kilar i klippta jack – metod 2

Efter att ha kladdat med att nåla tråckla och pillat för att få fina resultat kom jag på en genväg till bra resultat.




Enligt siffrorna på bilden:

1. Markera var tyget ska klippas upp. Pressa en bit Vliesofix så stor så den täcker de bitar som senare ska vikas in.
2. Ta bort skyddspappret från Vliesofixen. Klipp ut enligt markeringen.
3. Vik in mot avigan flikarna och pressa fast. Nu slipper du nåla eller tråckla fast flikarna.
4. Nåla eller tråckla fast kilen
5. Sy fast den med två sömmar. En precis vid kanten och en 5-6 mm från kanten. Man kan med fördel sicksacka eller sy för hand långs in i kilen för att förhindra att sömmen går upp.

## Hur man syr i kantband

En del tycker det här är krångligt, jag tycker det är tråkigt.



1. Vik ut ena sidan av bandet (snedslåband) och nåla fast det rätta mot rätta utmed kanten på korsetten. Observera att bandet ska gå kant i kant med korsettkanten. Så med raksöm precis i vecket. Du ska inte pressa något med strykjärn – det har du ingenting för.
2. Vik över bandet på avigsidan och nåla fast det.
3. Så med små fina (osynliga) stygn fast bandet på insidan.

En grövre metod är att vika bandet dubbelt och nåla/träckla fast det över kanten och sy fast med en synlig söm från rätsidan så nära kanten av bandet som möjligt. Då ska du se till att bandet är vikt så att det är mer band på avigsidan så du säkert får med avigsidan när du syr.

Kommentarer.

Jag skriver nåla/träckla, och jag menar att man nålar eller träcklar vilket man nu är van vid att göra.

Jag syr delningssömmar med dubbla stygn. På min maskin (sur Huskystar 55) inställning 2,5 resp 3,5.

För att få kilarna skapligt exakta mäter jag ”öppningen” på höger och vänster sida och på foderdelarna.